

Wir verbinden Menschen.
Im Büro, zu Hause, unterwegs.




E-Mailserverumstellung in Microsoft Outlook 2016


Diese Anleitung zeigt Ihnen wie Sie Ihr Net4You E-Mailkonto in Microsoft Outlook 2016 auf unsere neuen Mailserver umstellen. In der Anleitung wird die Änderung eines Mailkontos mit net4you.at Domain beschrieben. Natürlich ist es möglich, dass bei Ihnen eine E-Mailadresse mit einer anderen Domain (zum Beispiel: @huber.at, @hotel-blau.com, @malermeister.net) eingerichtet ist. Die E-Mail Serverumstellung betrifft auch eigene Domains, sofern Sie Ihre E-Mails über unsere Mailserver versenden/empfangen.

Zuerst bitte Outlook öffnen.


Danach links oben auf „Datei“ klicken.



Hier wählen Sie bitte „Kontoeinstellungen“ aus.



Anschließend bitte gleich nochmals auf „Kontoeinstellungen“ drücken.



Nun öffnet sich ein zweites Fenster mit allen Mailkonten, die Sie im Outlook eingerichtet haben. Bitte wählen Sie hier mit Doppelklick das Net4You Konto aus.

Kontoeinstellungen



E-Mail-Konten

Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.

Name	Typ
<input checked="" type="checkbox"/> mailboxtest@net4you.at	/SMTP (standardmäßig von diesem Konto senden)

Jetzt müssen Sie die beiden Einträge „Posteingangsserver“ und „Postausgangsserver“ wie folgt ändern:

Konto ändern X

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Für alle weiteren Einstellungen muss überprüft werden, welcher „Kontotyp“ ausgewählt ist. Sollte bei Ihnen POP3 stehen, bitte wie folgenden Einstellungen vornehmen. Wenn bei Ihnen IMAP als Kontotyp stehen, dann bitte auf Seite 7 fortfahren.

Bei Verwendung des **Post Office Protocol Version 3 (POP3)** sind folgende Einstellungen zu treffen:

Name:	Anzeigename bei ausgehenden E-Mails
E-Mail-Adresse:	E-Mail-Adresse Ihrer Net4You Mailbox
Kontotyp:	POP3
Posteingangsserver:	mail.net4you.net
Postausgangsserver:	mail.net4you.net
Benutzername:	Benutzername Ihrer Net4You Mailbox
Kennwort:	Passwort Ihrer Net4You Mailbox

Wählen Sie anschließend auf „**Weitere Einstellungen**“.

Konto hinzufügen ×

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei

Unter „**Postausgangsserver**“ muss der Haken bei „**Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**“ und „**Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**“ gesetzt werden.

Internet-E-Mail-Einstellungen ×

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Im Reiter „**Erweitert**“ müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:


Posteingangsserver (POP3): 995

Haken bei „**Server erfordert eine Verschlüsselung Verbindung (SSL)**“ muss gesetzt werden“

Postausgangsserver (SMTP): 587

verschlüsselter Verbindugstyp: TLS

Im Unterpunkt „**Übermittlung**“ kann hier außerdem festgelegt werden, ob und wie lange Ihre E-Mails am Net4You Mailserver gespeichert werden.



Internet Message Access Protocol (IMAP)

- **Synchronisation mit Net4You Mailserver**

Mails werden nicht mehr nur abgerufen, sondern werden zwischen den Mailclients (Computer, Tablet, Smartphone, etc.) synchronisiert. Somit hat man auf allen Geräten den selben Stand der Mails (gelesen, ungelesen, gelöscht, etc.). Weiters bleiben die E-Mails auf unserem Mailserver bestehen.

- **E-Mails werden am Net4You Mailserver und lokal als Kopie gespeichert.**

Bei Verwendung des **Internet Message Access Protocol (IMAP)** sind folgende Einstellungen zu treffen:

Name:	Anzeigenname bei ausgehenden E-Mails
E-Mail-Adresse:	E-Mail-Adresse Ihrer Net4You Mailbox
Kontotyp:	IMAP
Posteingangsserver:	mail.net4you.net
Postausgangsserver:	mail.net4you.net
Benutzername:	Benutzername Ihrer Net4You Mailbox
Kennwort:	Passwort Ihrer Net4You Mailbox

Konto hinzufügen ✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Wählen Sie anschließend „**Weitere Einstellungen**“.

Konto hinzufügen ✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Unter „**Postausgangsserver**“ muss der Haken bei „**Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**“ gesetzt werden.

Internet-E-Mail-Einstellungen ✕

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Im Reiter „**Erweitert**“ müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Posteingangsserver (IMAP): 143

verschlüsselter Verbindungstyp: TLS

Postausgangsserver (SMTP): 587

verschlüsselter Verbindungstyp: TLS

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

Klicken Sie anschließend auf „**OK**“.

Zum Abschluss der Einrichtung Ihres Net4You Mailkontos klicken Sie auf „**Weiter**“

Konto ändern

✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

The screenshot shows a web form for configuring email account settings. It is divided into several sections: 'Benutzerinformationen' (User information) with fields for name and email; 'Serverinformationen' (Server information) with dropdowns for account type and input fields for incoming and outgoing servers; 'Anmeldeinformationen' (Login information) with fields for username and password, and a checkbox for saving the password; and 'Kontoeinstellungen testen' (Test account settings) with a 'Testen' button and a checkbox for automatic testing. At the bottom, there are navigation buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Abbrechen', and 'Hilfe'. The 'Weiter >' button is highlighted with a red box.

Nun werden die Kontoeinstellungen getestet.

Kontoeinstellungen testen

Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

Anhalten

Schließen

Aufgaben	Status
✓ An Posteingangsserver anmelden (IMAP)	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt

Wenn alle Aufgaben den Status „**Erledigt**“ anzeigen, konnte Ihr Net4You Mailkonto erfolgreich eingerichtet werden und Sie können den Test **schließen**.

Sollten eine der Aufgaben fehlschlagen, prüfen Sie bitte erneut Ihre Einstellungen.

Kontoeinstellungen testen

Fehler beim Ausführen der Tests. Details erhalten Sie in der folgenden Fehlerliste. Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter, wenn die Probleme mit den vorgeschlagenen Aktionen nicht behoben werden können.

Anhalten

Schließen

Aufgaben	Status
✗ An Posteingangsserver anmelden (IMAP)	Fehlgeschlagen
✓ Testnachricht senden	Erledigt

Klicken Sie nun auf „**Fertig stellen**“ um die Änderung abzuschließen.

Konto ändern

×

Alle Einstellungen sind abgeschlossen.

Es sind alle Informationen vorhanden, die zum Einrichten Ihres Kontos notwendig sind.

< Zurück **Fertig stellen** Hilfe