



**Wir verbinden Menschen.**  
Im Büro, zu Hause, unterwegs.

## E-Mailserverumstellung unter Android


Diese Anleitung zeigt Ihnen wie Sie Ihr Net4You E-Mailkonto unter Android auf unsere neuen Mailserver umstellen. In der Anleitung wird die Änderung eines Mailkontos mit net4you.at Domain beschrieben. Natürlich ist es möglich, dass bei Ihnen eine E-Mailadresse mit einer anderen Domain (zum Beispiel: @huber.at, @hotel-blau.com, @malermeister.net) eingerichtet ist. Die E-Mail Serverumstellung betrifft auch eigene Domains, sofern Sie Ihre E-Mails über unsere Mailserver versenden/empfangen.

Öffnen Sie zunächst das **Menü** und gehen Sie unter **Einstellungen**→**Konten**. Danach wählen Sie bitte das Net4You Mailkonto aus.





Bitte wählen Sie hier zuerst „Servereinstellungen / Eingehende Nachrichten“ aus.



Hier müssen Sie bitte den Server und den Sicherheitstyp ändern.

Eingehende Nachrichten

Benutzername  
mailboxtest

Passwort  
.....|

Server  
mail.net4you.net

Port  
143

Sicherheitstyp      STARTTLS >

IMAP-Pfadpräfix  
Optional

Abbrechen      Fertig

- Benutzername: Der Benutzername Ihrer Mailbox.
- Passwort: Das Passwort der Mailbox.
- Server: **mail.net4you.net**
- Port: dieser Wert wird automatisch vergeben.
- Sicherheitstyp: Wählen Sie hier bitte „STARTTLS“ aus.

Zum Schluss auf „**Fertig**“ drücken.

Als nächstes müssen wir die Servereinstellungen / Ausgehende Nachrichten editieren.

Ausgehende Nachrichten

SMTP-Server  
mail.net4you.net

Port  
587

Sicherheitstyp STARTTLS >

Anmeldung erforderlich

Benutzername  
mailboxtest

Passwort  
.....

Abbrechen Fertig

- SMTP-Server: **mail.net4you.net**
- Port: 587
- Sicherheitstyp: Wählen Sie hier bitte „STARTTLS“ aus.
- Anmeldung erforderlich aktivieren
- Benutzername: Der Benutzername Ihrer Mailbox.
- Passwort: Das Passwort der Mailbox.

Danach bitte auf „**Fertig**“ drücken.