

Wir verbinden Menschen.
Im Büro, zu Hause, unterwegs.



E-Mail - Einrichtung unter Android

Um Ihre E-Mails auch über Ihr Android Handy abrufen und versenden zu können, führen Sie bitte folgende Schritte aus:


Öffnen Sie zunächst das Menü und gehen Sie unter Einstellungen → Konten. Danach bitte auf „+ Konto hinzufügen“. Hier bitte „E-Mail“ auswählen. Danach werden Sie aufgefordert Ihre E-Mailadresse und das Kennwort einzugeben:

The screenshot shows the 'Kontoeinrichtung' (Account Setup) screen on an Android phone. At the top, it says 'Kontoeinrichtung'. Below that, a message reads: 'Sie können die E-Mail-Funktion für die meisten Konten in wenigen Schritten einrichten.' There are two input fields: the first contains the email address 'mailboxtest@net4you.at', and the second is for a password, shown as dots. At the bottom, there are two buttons: 'Manuell einrichten' and 'Weiter'. The Android navigation bar is visible at the very bottom.

Klicken Sie dann auf „**Weiter**“.

Im nächsten Schritt wählen Sie bitte aus, welche Art von Mailkonto Sie einrichten möchten.

- **POP:** Wenn Sie POP wählen werden Ihre Mails vom Server heruntergeladen und gespeichert.
- **IMAP:** Bei IMAP bleiben die Mails am Server, es werden lediglich Kopien Ihrer Mails vom Server heruntergeladen.



Kontoeinrichtung

Um welchen Kontotyp handelt es sich hierbei?

POP3

IMAP

Auf der nächsten Seite „**Eingehende Servereinstellungen**“ geben Sie bitte alle relevanten Daten ein:

- Benutzername: Der Benutzername Ihrer Mailbox.
- Passwort: Das Passwort der Mailbox.
- Server: **mail.net4you.net**
- Port: dieser Wert wird automatisch vergeben.
- Sicherheitstyp: Wählen Sie hier bitte „SSL/TLS (Alle Zertifikate akzeptieren)“ aus.

Kontoeinrichtung

Benutzername

Passwort

Server

Port

Sicherheitstyp SSL/TLS (alle Zertifikate akzeptieren) >

IMAP-Pfadpräfix

Auf der nächsten Seite „Ausgehende Servereinstellungen“ geben Sie bitte folgende Informationen ein:

- SMTP-Server: **mail.net4you.net** (= der Postausgangsserver)
- Port: dieser Wert wird automatisch vergeben.
- Sicherheitstyp: Wählen Sie hier bitte „SSL/TLS (Alle Zertifikate akzeptieren)“ aus.
- Anmelden erforderlich: Checkbox aktivieren.
- Benutzername: Der Benutzername Ihrer Mailbox
- Passwort: Das Passwort der Mailbox.

Kontoeinrichtung

SMTP-Server

Port

Sicherheitstyp SSL/TLS (alle Zertifikate akzeptieren) >

Anmeldung erforderlich

Benutzername

Passwort

Sollten Sie nach einem der oben genannten Schritte eine Fehlermeldung erhalten, bitte die Daten (Mailserver, Benutzername und Passwort) auf ihre Korrektheit überprüfen.

Zum Abschluss der Einrichtung müssen noch die Abrufeigenschaften eingestellt werden:

